

burda

3/2019 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Блуза ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке ок. 61 см.

Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 1,40–1,40–1,40–1,40–1,45 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующие-ся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 111. Детали бумажной выкройки наложить на ткань и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа (детали 21, 23, 25 и 26) – 2 см.



Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 Правая часть переда | 1x |
| 22 Левая часть переда | 1x |
| 23 Правая часть спинки | 1x |
| 24 Левая часть спинки | 1x |
| 25 Оборка левой части переда | 1x |
| 26 Оборка левой части спинки | 1x |
| 27 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 28 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 29 Рукав | 2x |
| 30 Оборка рукава | 2x |

Прокладка: приутюжить к деталям 27 и 28 с изнаночной стороны.

Пошив:

- На левой части переда стачать нагрудную вытачку, глубину вытачки заутюжить вниз.
- Верхний срез оборки левой части переда присборить до длины нижнего среза левой части переда, сборку равномерно распределить. Оборку приколоть к левой части переда лицевой стороной к лицевой стороне, притачать (контрольная метка 1). Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.
- Рельефный срез правой части переда присборить между метками-звездочками так, чтобы длина среза равнялась длине рельефного среза левой части полочки (срез



с контрольной меткой 2). Части переда сколоть и стачать лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). Припуски шва обметать вместе и заутюжить к линии середины переда.

■ Верхний срез оборки левой части спинки присборить до длины нижнего среза левой части спинки, сборку равномерно распределить. Оборку приколоть и притачать к левой части спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Выполнить плечевые швы на блузе (контрольные метки 5 и 6) и на обтачке гор-

ловины (контрольная метка 7). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить назад. Внутренний срез обтачки горловины обметать.

■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины и к краям разреза спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Обтачку притачать вдоль краев разреза спинки от внутреннего среза и вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить.

■ Выполнить боковые швы (контрольные метки 8 и 9). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить средний шов по спинке от низа до метки разреза. Припуски шва обметать и разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 10). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На оборках рукавов стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь (контрольная метка 11). Припуски швов обметать и разутюжить. По одному продольному срезу оборок присборить до длины нижних срезов рукавов. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Оборки притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Припуски по нижним срезам оборок рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ Втачать рукава (контрольная метка 13). Припуски каждого шва обметать вместе, по окату заутюжить на рукав.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ У верхнего конца левого края разреза спинки выполнить нитяную воздушную петлю. Для этого закрепить несколько нитей, нитяную перемычку туго обметать петлеобразными стежками. Пуговицу пришить к другому краю разреза спинки соответствующей воздушной петле.